


Firefox (opnieuw) goed instellen voor Winkeladmin

1 Oude instellingen verwijderen

Als Firefox traag is geworden of niet meer goed reageert in het gebruik van winkeladmin kun je de er in gesloten fouten verwijderen door de huidige instellingen te verwijderen.

1.1 Tik op de adresbalk van firefox: about:support



1.2 Klik op "firefox opfrissen" en bevestig dit nogmaals als daar om gevraagd wordt.

Het kan soms een lange tijd duren, maar uiteindelijk zal firefox opnieuw opstarten.


Daarna moeten eventuele ad-blocker plug-ins als je die had opnieuw worden geïnstalleerd.

De volgende instellingen dienen te worden gemaakt:


2 Firefox instellen voor winkeladmin

Open de firefox browser , en zorg dat er maar 1 tabblad open is waar je winkeladmin opent , zoals op de onderstaande afbeelding.


1 Klik op het icoontje met de 3 horizontale streepjes rechts boven in firefox.



2 kies instellingen




3 scrol omlaag tot je onder toepassingen "portable document format" ziet staan.



4 Selecteer “Adobe Acrobat Reader gebruiken” als dat niet in het lijstje staat kies je “andere Gebruiken” als daar Adobe Reader nog niet bij staat heb je Adobe nog niet goed op jouw computer geïnstalleerd en moet je dat eerst nog doen.

Als later in het gebruik van winkeladmin bij het printen van labels plotseling niet meer direct Adobe Reader geopend wordt is voorgaande instelling veranderd en moet je deze herstellen.


5 klik op startpagina



6 aangepaste url's.

7 huidige pagina gebruiken.

8 ga naar “privacy & Beveiliging”



10 <https://www.winkeladmin.nl> moet als uitzondering zijn of worden toegestaan. Als deze niet in de lijst staat voeg deze dan toe.

Als je geen kassabon printer hebt kun je hier stoppen, zo wel ga door met punt 11

11 Ga in winkeladmin naar het +menu en kies de bedrijfsinstellingen;



12

Zet een vinkje bij : “Nieuwe kassabon schaal 100%” En klik bovenaan op “opslaan”

13 Als je nu vanuit Winkeladmin de eerste test kassabon print opent het volgende popup-scherm.

Kassabon Maat-Ontwerp - Mozilla Firefox
https://www.winkeladmin.nl/printkassabon.asp?TransactieID=5926107

Maat-ontwerp

Maat-Ontwerp
adres
Huisla
Telefoon : 0853367355
webSite: adres

Artikelnr.	Aantal	Prijs
k025	1	€ 25,00

verkoop kadobon

Subtotaal € 25,00

Totaal € 25,00

BEDANKT VOOR UW AANKOOP!
HIERNEE STUUNT U ONZE GOEDE DOELLEN!
Rullen binnen 10 dagen mits het prijkaartje niet is vervuld!
Afgespreide artikelen kunnen niet worden geruld!

Openingstijden
Dinsdag : 9:30-11:30 en 13:30-19:30
Woensdag : 13:30-19:30
Vrijdag : 9:30-11:30
Elke 2e zaterdag van de maand:
10:00-15:00

Transactie: 5926107 2-3-2021 21:15

Afdrukken

1 pagina

Uitvoerapparaat
Star TSP100 Cutter (TSP1...)

Kopieën
1

Oriëntatie
Staand Liggend

Pagina's
Alle

Kleurmodus
Zwart-wit

Meer instellingen

Afdrukken via het systeemdialogvenster...

Afdrukken Annuleren

Ma
ac
Pi
Te
Wt

A

k
v

S

T

BE

HI

Ru
ni


Af
ge

Op
Di

Woensdag : 13:30-15:30
Vrijdag : 9:30-11:30
Elke 2e zaterdag van de maand:
10:00-15:00

En klik op “ meer instellingen”

Daarna verschijnt het volgende scherm:



Daar maak je de volgende instellingen :


- 1 “72x200 mm”
- 2 Marges “geen”
- 3 vinkje weghalen bij “kop en voetteksten afdrukken”
- 4 “afdrukken”

Als alles goed ingesteld is verschijnt er nu een goede kassabon uit de printer en verdwijnt de pop-up.

De volgende keer dat je een kassabon wil afdrukken hoef je alleen op afdrukken te klikken om een kassabon te printen, mits de juiste printer als standaard geselecteerd is. Als dat niet zo is voer je ook hoofdstuk 3 hieronder uit.


3 kassabon printer als standaard instellen

Ga via windows start, naar “configuratiescherm” ; “hardware apparaten en Printers” ; klik met rechter muistoets op de door u gebruikte kassabon printer ;




Kies “eigenschappen van printer (1)”. Bij andere windowsversies kan het plaatje er anders uit zien moet je hier eerst voor “beheren” kiezen en dan “printereigenschappen”.

In het scherm dat dan opent is de kassabon printer naam weergegeven tegen een blauwe achtergrond.




Klik **ctrl+C** waardoor de naam in het windows buffer wordt opgeslagen .

Type in de adres-balk van de firefox- browser : `about:config` en klik op enter




Aanvaard het risico ; enter

Type bij zoeken in : Print_printer; enter




Dubbelklik met linker muistoets op de regel onder voorkeurnaam.

Dan opent een nieuw scherm:



Klik op backspace waarna de naam in het blauwe vlak verdwijnt.

Klik op ctrl+V waarbij de naam van de kassabon printer in het veld verschijnt.



Klik op "OK"

De kassabon printer is nu als standaard ingesteld als er een kassabon geprint moet worden.

Na verandering van de standaard kassabon printer zullen ook de pagina instellingen opnieuw in orde gemaakt moeten worden, dan wel gecontroleerd. Doorloop hoofdstuk 2 vanaf punt 13 .