

**Stappenplan installatie nieuwe pc voor gebruik Winkeladmin.**

**1. Download van internet de volgende gratis programma's en installeer deze volgens de aanwijzingen, en stel ze ook in als het standaard te gebruiken programma :**

**1.1 Mozilla Firefox**

**1.2 Adobe Reader DC**

**1.3 Mozilla Thunderbird ( optioneel om naar klanten te mailen)**

**1.4 Open office ( optioneel om excel sheets uit overzichten te kunnen bekijken en word documenten te openen.**

**2. Installeer de Zebra labelprinter.**

**Als je een LP2824 hebt :**

**2.1.1 Download de Zebra driver van onze service pagina.**

**2.1.2 Dubbelklik op de gedownloade file :**

**JA/OK ; next ; next ; next ; next ;**

**Bij het keuzeveld haal het vinkje weg bij "view release notes"**

**Afsluiten kiezen.**

**De printer aansluiten en aan zetten.**

**De printer wordt nu herkend door windows.**

**2.2 Ga via Windows instellingen ; printers ; naar het icoon van de printer en klik op "beheren"**

**2.3 klik op "voorkeurstellingen voor afdrukken"**

**2.4 Selecteer " Staand " en "180 Graden draaien"**

**2.5 vul in "3,18 breedte " ( in 2 stappen in te stellen, voor en na de komma )**

**2.6 vul in "5,6 Hoogte" ( in 2 stappen in te stellen)**

**2.7 Toepassen**

**2.8 OK**

2.9 Als er nu labels met de prijs aan de kant van het stansgaatje worden geprint is de instelling goed. Anders bij 2.4 “180 Graden draaien” deselecteren.

Markeer in welke USB poort van de computer je de printer hebt aangesloten, en gebruik voortaan altijd deze aansluiting.

**Als je een ZD 411 gebruikt : zie document “ZD 411 instellen “**

**3. sluit de scanner aan en scan de barcodes uit de “quick reference” volgens de handleiding in “scanner instellen”**


**4. Stel Firefox in volgens het document “Firefox Instellen”**

**LET OP : Verander niet meer van de gekozen USB aansluitingen na installatie, want anders moeten de instellingen opnieuw gemaakt worden.**

**5. Werkt een en ander niet naar behoren , of nog onduidelijkheden mail of bel mij 06-533 67 355**

Soms raakt de printer van slag als er een rol verwisseld is, Dat is meestal op te lossen door in het menu voorkeursinstellingen waar we ook de instellingen gemaakt hebben te kiezen voor het tabblad extra.

Je kunt dan achtereenvolgens de volgende 3 opdrachten naar de printer sturen om het probleem te verhelpen:



- 1 selecteer "Laad fabrieksinstellingen", dan verzenden, dan wachten tot groene lampje op printer weer continue aan is.
- 2 selecteer " Reset printer", dan verzenden, dan wachten tot groene lampje op printer weer continue aan is.
- 3 selecteer "Calibreer tape", dan verzenden, dan wachten tot groene lampje op printer weer continue aan is.

afsluiten met "OK "